



Strikket Hagesmæk

No. 2003-171-8082

Materialer:

1 nøgle soft, Go Handmade fv. 26
Rundpind 3,5 mm, 60 cm
Hæklenål 2,5 mm
1 træknop str. 15 mm

Strikkefasthed:

23 masker på 10 cm
30 pinde på 10 cm

Køb garnet her:

<http://shop.hobbii.dk/hagesmaek-strikket>

Vendemasker

Der strikkes venderækker langs kanten.
Strik vendemasker efter teknikken *german short rows*.

Udtagninger

Strik lænken op og strik den drejet ret.

Picotkant

Til sidst hækles der en picotkant langs ydersiden af savlesmækken.

Teknikker

Du kan finde videoer af teknikker brugt i opskriften her:

Vendemasker -

<https://www.youtube.com/watch?v=4Bz7YhiXuA8>

Opskrift

Slå 58 masker op med dobbeltgarn på pind 3,5 mm.

OBS. Første maske er en kantmaske på alle pinde, denne løftes løst af ret, på retten og løst af vrang, på vrangen.

Strik 1 pind vrang.

Markér 15., 22., 29., 30., 37., 44. maske.

Udtagninger og vendepinde

1. pind, retten: strik til den 15. maske, tag 1 maske ud, strik til den 22. maske, tag 1 maske ud, strik til den 29. maske, tag 1 maske ud (her er midten af arbejdet), strik den 30. maske, tag 1 maske ud, strik til og med den 37. maske, tag 1 maske ud, strik til og med den 44. maske, tag 1 maske ud, strik pinden ud = 6 masker ud.

2. pind, vrangen: Strik vrang til der er 4 masker tilbage på pinden, vend.

3. pind: Lav en vendemaske, *strik til og med udtagningen, tag 1 maske ud*, gentages i alt 3 gange, (her er midten af arbejdet), *strik til udtagningen, tag 1 maske ud*, gentages i alt 3 gange, strik til der er 4 masker tilbage på pinden, vend.

4. pind: Strik vrang til der er 4 masker (inklusive vendemasken) før forrige vending, vend.

Fortsæt således med vendinger på alle pinde og udtagninger på retside-pinde til der er taget ud 12 gange midt for. Strik videre over maskerne på venstre pind, idet vendemaskerne strikkes ret sammen.

På næste pind strikkes der et knaphul.

Løft kantmasken løst af vrang, strik 2 masker vrang sammen, slå om, strik vrang pinden ud, idet vendemaskerne strikkes sammen.

Strik en pind ret.

Luk af fra vrangside.

Bryd kun det ene garn og træk garnet gennem masken. Det ubrudte garn skal nu bruges til at hækle kant med.

Kanter: *Vælg hvilken kant du ønsker på hagesmækken. Hækl enten en kant af fastmasker eller en picotkant, som beskrevet herunder.*

Skift til hæklenål 2,5.

Picotkant

Picotkanten hækles således: 3 luftmasker, 1 fastmaske i første luftmaske, 1 fastmaske i hagesmækkens kant.

Hækl en picot i hver 2. maske. Slut med 1 fastmaske.

Fastmaskekant

Hækl 1 række fastmasker i kantens bageste maskeled på hagesmækken.

Har du spørgsmål til opskriften er du velkommen til at skrive til kundeservice@hobbii.dk
Rigtig god fornøjelse.