



STRIKKEOPSKRIFT

Jess

Filtet taske

Design: Claire Fairall | Hobbii Design

MATERIALER

Snowstorm

A: 11 nøgler fv. 02

B: 1 nøgle fv. 04

Rundpind 8 mm, 80 cm

Strømpepinde 8 mm

2 x maskemarkører

Dekorativ taskestrop, Hobbii fv. Tile

2 x magnetiske trykknapper

Uldnål

GARNKVALITET

 **Snowstorm**, Hobbii

100 % Uld

50 g = 50 m

STRIKKEFASTHED

11 m x 16 pinde = 10 cm x 10 cm

FORKORTELSER

R = ret

Vr = vrang

M = maske(r)

Gent = gentag

RS = retside

WS = vrangside

PM = placer markør

STØRRELSE

One size

MÅL

Højde: 30 cm

Bredde: 30 cm

Dybde: 12 cm

Taskens størrelse inden filtning

Højde: 50 cm, Bredde: 38 cm, Dybde: 17 cm

OPSKRIFTSINFORMATION

Denne fede, retro fildede skuldertaske er nem at strikke og tilpasse. Vælg dine yndlingsfarver og en dekorativ rem for et personligt look.

Tasken strikkes frem og tilbage på rundpinde som én lang strimmel, der foldes.

Sidepanelerne strikkes separat og sys på.

Den kontrastfarvede kant er en fastgjort I-cord, som strikkes på klappen og taskens åbning – denne teknik er forklaret i detaljer.

HASHTAGS TIL SOCIALE MEDIER

#hobbiidesign #hobbijess

KØB GARNET HER

<https://shop.hobbii.dk/jess-filtet-taske>



SPØRGSMÅL

Har du spørgsmål til opskriften, er du velkommen til at skrive til kundeservice@hobbii.dk
Oplys opskriftens navn og nummer.

Rigtig god fornøjelse!

Opskrift



Taske

Der startes med taskens forstykke

Slå 47 m op på pind 8 med Garn A.

Der strikkes frem og tilbage i glatstrik.

Pind 1-81 Strik glat. Start med en R-pind.

Pind 82 (VS) Strik ret (markerer taskens bund med en rille på RS)

Pind 83-109 Strik glat. Start med en R-pind.

Pind 110 (VS) Strik ret (markerer taskens bagstykke med en rille på RS)

Pind 111- 191 Strik glat. Start med en R-pind.

Pind 192 Strik ret, PM i hver ende af pinden.

Pind 193-258 Strik glat. Start med en R-pind.

Pind 259 Luk af.

Sidepaneler

Lav 2

Slå 18 m op på pind 8 med Garn A.

Der strikkes frem og tilbage i glatstrik.

Pind 1-77 Strik glat. Start med en R-pind.

Pind 78 -79 strik 2 pinde ret

Pind 80 Luk af.

I-cord-kant

Se guiden længere nede

Slå 3 m op på pind 8 med Garn B.

Med retsiden (VS) mod dig selv, strikkes I-cord-kant fra den markerede pind 192 langs taskens klapkant, afluknings-kanten og den anden side af taskeklappen til slutningen af den markerede pind 192.

Strik yderligere en pind med I-cord-kant langs opslagningskanten

Saml og strik 1 I-cord-maske i hver pind eller aflukket maske langs klapkanterne, taskekanterne og forkanten af tasken. Hvis du er i tvivl, så lav en ekstra I-cord-maske – en kort kant kan trække tasken ud af facon.

Lav 3 I-cord-masker i hver hjørnemaske for at skabe en pæn og vinklet kant.

Guide til I-cord-kant

Der strikkes med 2 strømpepinde. Slå 3 m op.



* strik 2 m ret, tag den tredje (og sidste) m løst af som om den skulle strikkes vrang.



Med vrangsiden (den med buler) mod dig selv.

Saml 1 m op i kanten af tasken = 4 m på nålen.



Løft den m, du tog løst af, over den ny-opsamlede maske og af nålen = 3 m på højre pind.



Din I-cord er du strikket fast på taskens kant.

Uden at vende arbejdet, skubbes alle 3 m hen i modsatte ende af pinden med garnet på bagsiden af kanten. Tag pinden med de 3 m i venstre hånd** du har nu strikket 1 pind.

Gentag fra * til ** som angivet i opskriften.


Når der skal afsluttes, klippes garnet og enden trækkes igennem de sidste 3 m, stram til og hæft.



MONTERING

Syning

Sy sømmene med bagsting, en maske eller pind inde fra kante. Dette giver en fast ydre søm som hjælper med at holde taskens facon. Syningerne er synlige på taskens retside.



Billedet viser det øverste af sidepanelet, når det er syet på tasken og placeringen af I-cord-kanten (før filtning).

Med arbejdet **vrang mod vrang**, fastgøres opslagskanten på sidepanelet mellem retrillerne på pind 82 og 109 med knappenåle, og sy den med bagsting. Juster aflukningskanten på sidepanelet, så den flugter med starten af I-cord-kanten på forkanten (pind 1) og med I-cord-kanten på taskens klap (pind 192).



Billedet viser tasken med sidepanelerne syet i, klar til at blive filtet.

Filtning

Vask tasken i vaskemaskinen med enzymfrit vaskemiddel uden optisk hvidt eller skyllemiddel. Vask ved 40 grader. Hvis du vasker et lille håndklæde med i samme vask, vil det øge friktionen og få tasken til at filte hurtigere. Når tasken er helt filtet, vil den være tyk og de enkelte masker kan ikke ses. De færdige mål skal være ca. bredde: 30 cm, højde: 30 cm, dybde: 12 cm.

Hvis din taske er større end dette, kan du prøve at filte den igen.

Formning

Tasken skal nu formes inden den tørrer. Regn med at det tager mellem 5 og 10 minutter at give tasken form. Når tasken er våd, er filten medgørlig og kan trækkes i facon. Giv dig god tid til at strække tasken i facon og presse siderne og klapperne flade.

Når du er tilfreds med taskens form, fyldes den forsigtigt med plastikposer og du kan lade den tørre langsomt i et varmt rum.


Når tasken er tør, sys ringene til skulderstroppen fast. Disse placeres øverst på hver sidepanel, 2 cm fra kanten.



Sy dem fast med garn A som vist på billedet.



Sy de magnetiske knapper fast under klappen og på taskens forside. Brug brodergarn, der passer i farven. Sy ikke hele vejen igennem filten. Filten er så tyk, at du kan vinkle stingene sidelæns igennem den, når du syr trykknapperne på.



Placér trykknapperne under klappen, så midten af trykknapperne er **2,5 cm** fra bunden af klappen og **6,5 cm** fra sidekanten.



Placér den anden halvdel af hver tryknap på forsiden af tasken som vist. Cirka **6 cm** fra siderne og **15 cm** ned fra toppen af tasken. Brug knappenåle til at hjælpe med at justere den anden halvdel af hver tryknap, før du syr dem fast. Til sidst sætter du taskeremmen på og justerer den til den ønskede længde

Nyd din nye taske!
Claire Fairall Designs

