

Opskrift Sweater Robin - Adult



Strikket i Teddy
- 100% Polyester, 50 g/65 m.
Ribkanter i Cosy
- 60% Bomuld/40% Akryl, 50 g/100 m.



GARNFORBRUG

Str.	Teddy	Cosy
XS:	700 g	50 g
S:	750 g	50 g
M:	800 g	50 g
L:	850 g	50 g
XL:	950 g	50 g
XXL:	1050 g	50 g
XXXL:	1150 g	50 g

MATERIALER

Lynlås
Rundpinde: 3,0 og 3,5 mm
Strikkefasthed:
19 m x 33 p = 10 x 10 cm
Sværhedsgrad:
★★★★ af 5

Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil



Light lavender
17375

Rose
17382

Grey
17317

Dark grey
17366

Brown
17318

Brown
17383

Petrol
17348

Marine blue
17652



GARNFORBRUG

	Teddy	Cosy
XS:	700 g	50 g
S:	750 g	50 g
M:	800 g	50 g
L:	850 g	50 g
XL:	950 g	50 g
XXL:	1050 g	50 g
XXXL	1150 g	50 g

MATERIALER

Lynlås 35 cm

Markører

Maskeholder

Rundpinde: 3,0 mm og 3,5 mm, 60 og 80 cm

Strikkefasthed: 19 m x 33 p i glatstrik på
p 3,5 mm = 10 x 10 cm

Angivne garnmængder er vejledende.

FREM GANGSMÅDE:

- Strikkes på rundpind op til ærmegabet, hvor arbejdet deles.
- Ydersiden af lommen strikkes frem og tilbage og strikkes sammen med forstykket.
- Ærmerne strikkes frem og tilbage og syes i.
- Masker samles op i halsen.

FORKLARINGER

Indtagning I begyndelsen af pind; strik 2 masker ret sammen, i bagerste maskeled.
I slutningen af pind; strik 2 masker ret sammen

Udtagning Udtagning - lav en udtagning i lænken mellem maskerne, strik den ret på retsiden og vrang på vrangside

(..) Angiver antal for de 7 størrelser

... Det, der står imellem, gentages igennem omgangen

FÆRDIGE MÅL

Str. XS (S) M (L) XL (XXL) XXXL

Overvidde 90 (96) 108 (112) 122 (136) 146 cm.

Hel længde 50 (52) 54 (56) 58 (60) 62 cm.

Ærme længde 44 (45) 46 (47) 47 (48) 48 cm.

Teddy

En tekstur som netop giver mindelser om søde gammeldags teddy bamser.

Perfekt til strikkede teddy-jakker og sweatre som er fantastiske at have på. Et garn som hverken kræver særlige masker eller teknikker, for at opnå et lækkert og vamsset resultat.

100% Polyester, 50 g/65 m.

Cosy

Et fast og formstabilt kvalitetsgarn og tilligemed dejlig blødt. Man kan sige om Cosygarnet at det er lidt vintage agtig i sit udtryk - et garn der både giver varme og er åndbar at bære.

Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil



ROBIN SWEATER

XS (S) M (L) XL (XXL) XXXL

BAGSTYKKE OG FORSTYKKE

Slå **172 (184) 196 (212) 232 (260) 280** masker op på pind 3,0 mm (80 cm) i Teddy.
Strik rundt i rib, *1 ret, 1 vrang*.
Strik **3** omgange.

Sæt en markør i begyndelsen af omgangen og sæt en markør efter **86 (92) 98 (106) 116 (130) 140** masker.

Første markør er venstre side af arbejdet.
Anden markør er højre side af arbejdet.

Skift til pind 3,5 mm (80 cm).
Strik glatstrikt resten af arbejdet.
Når arbejdet måler **10** cm begynder lommen.

LOMMEN

Strik **19 (22) 24 (26) 28 (33) 37** masker, sæt en markør, strik **48 (48) 50 (54) 60 (64) 66** masker, sæt en markør, strik omgangen ud.
Maskerne mellem markørerne er lommens masker.

Fortsæt med lommen. Der strikkes frem og tilbage i glatstrikt.

Strik tilbage på lommens masker, fra vrangsidens. Slå samtidig **1** ny maske op i hver side, det er kantmasker.
Der er i alt **50 (50) 52 (56) 62 (66) 68** masker på pinden.

På næste pind, fra retsiden, laves **1** indtagning indenfor kantmasken i hver side.
Gentag indtagning på hver **2.** pind yderligere **0 (0) 0 (0) 3 (2) 0** gange.

Derefter på hver **4.** pind **9 (8) 10 (12) 10 (11) 13** gange.
Derefter på hver **6.** pind **1 (2) 1 (0) 0 (0) 0** gange.

Efter sidste indtagning, fra retsiden, strikkes der **5 (5) 5 (5) 5 (5) 5** pinde glatstrikt.
På sidste pind, fra vrangsidens, lukkes kantmasken af i begge sider.
Der er i alt **26 (26) 26 (28) 32 (36) 38** masker på pinden.
Sæt maskerne på en maskeholder.

LOMMENS INDERSIDE

På vrangsidens, samles der **48 (48) 50 (54) 60 (64) 66** masker op, med pind 3,5 mm, til lommens inderside.
Maskerne samles op, **7** cm nederst fra opslåningskanten

Strik **9** pinde frem og tilbage.

Lommens inderside strikkes sammen med for- og bagstykket.

Strik forstykkets første **19 (22) 24 (26) 28 (33) 37** masker, strik **48 (48) 50 (54) 60 (64) 66** masker fra lommens inderside, strik resten af masker fra forstykket, derefter masker fra bagstykket.
Der fortsættes rundt i glatstrikt, til samme mål som lommen.

På næste omgang, strikkes forsiden af lommen sammen med forstykket.

Strik **30 (33) 36 (39) 42 (47) 51** masker fra forstykket. Sæt lommens **26 (26) 26 (28) 32 (36) 38** masker på en pind 3,5 mm.

Hold pinden parallelt med rundpinden og strik lommens ydersides masker, sammen med lommens indersides masker.
Strik omgangen ud.

RIBKANT PÅ LOMMEN

Højre side: Start oppefra.
Saml masker op jævnt langs kanten med pind 3,0 mm og Cosy.
Maskeantallet skal være ulige.
Strik rib *1 ret, 1 vrang* indenfor kantmasken i hver side.
Strik **3** pinde.
Luk af i rib.

Venstre side: Start nedefra. Saml masker op som gjort på højre side.
Strik rib som i højre side.

Ribkanterne syes på forstykket.



BAG OG FORSTYKKE - FORTSÆTTES

Fortsæt rundt i glatstrik.

Strik til arbejdet måler **29,5 (30,5) 32,5 (33,5) 34,5 (36,5) 37,5** cm.

Del arbejdet ved ærmegabet.

Strik **86 (92) 98 (106) 116 (130) 140** masker.

Sæt dem på en maskeholder, dette er forstykket.

BAGSTYKKE

Fortsæt med de resterende **86 (92) 98 (106) 116 (130) 140** masker til bagstykket.

Slå **1** ny maske op i hver side, dette er kantmasker.

Der er i alt **88 (94) 100 (108) 118 (132) 142** masker på pinden.

Første pind er retsiden.

Strik glatstrik frem og tilbage.

Strik til bagstykket måler **48,5 (50,5) 52,5 (54,5) 56,5 (58,5) 60,5** cm.

Nakke og skulder:

På retsiden lukkes der **10 (11) 12 (13) 14 (16) 17** masker af i begyndelsen af pinden til højre skulder, strik **22 (24) 26 (28) 31 (35) 38** masker, luk **24 (24) 24 (26) 28 (30) 32** masker af i midten til nakken, strik pinden ud.
Hver side strikkes færdig for sig.

Venstre side:

Vrangsiden: Luk **10 (11) 12 (13) 14 (16) 17** masker af til skulderen, strik pinden ud.
Retsiden: Luk **2** masker af til nakken, strik pinden ud.
Vrangsiden: Luk **10 (11) 12 (13) 14 (16) 18** masker af til skulderen, strik pinden ud.
Retsiden: Strik pinden ud.
Vrangsiden: Luk de resterende **10 (11) 12 (13) 15 (17) 18** masker af til skulderen.

Højre side:

Vrangsiden: Strik pinden ud.

Retsiden: Luk **10 (11) 12 (13) 14 (16) 18** masker af til skulderen, strik pinden ud.

Vrangsiden: Luk **2** masker af til nakken, strik pinden ud.

Retsiden: Luk **10 (11) 12 (13) 15 (17) 18** masker af til skulderen, strik pinden ud.

FORSTYKKE

Sæt forstykkets masker på pind 3,5 mm (60 cm).

Første pind er retsiden.

Slå **1** ny maske op i hver side til kantmaske.

Der er i alt **88 (94) 100 (108) 118 (132) 142** masker på pinden.

Strik glatstrik frem og tilbage.

Halsåbning:

På første pind fra retsiden lukkes de **2** midterste masker af.

Hver side strikkes færdig for sig.

Der er i alt **43 (46) 49 (53) 58 (65) 70** masker på hver side.

Højre side:

Når arbejdet måler **43 (45) 47 (49) 51 (53) 55** cm begynder aflukningerne til halsen.

Der lukkes af fra retsiden på hver **2.** pind for **7-2-2-1-1 (7-2-2-1-1) 7-2-2-1-1 (8-2-2-1-1) 8-2-2-2-1 (9-2-2-2-1) 10-2-2-2-1** masker.

Når arbejdet måler **48,5 (50,5) 52,5 (54,5) 56,5 (58,5) 60,5** cm begynder aflukningerne til skulderen. Der lukkes af fra vrangsiden på hver **2.** pind for **10-10-10 (11-11-11) 12-12-12 (13-13-13) 14-14-15 (16-16-17) 17-18-18** masker.

Venstre side:

Når arbejdet måler **43 (45) 47 (49) 51 (53)**

55 cm begynder aflukningerne til halsen.

Der lukkes af fra vrangsiden på hver **2.** pind for **7-2-2-1-1 (7-2-2-1-1) 7-2-2-1-1 (8-2-2-1-1) 8-2-2-2-1 (9-2-2-2-1) 10-2-2-2-1** masker.

Når arbejdet måler **48,5 (50,5) 52,5 (54,5) 56,5 (58,5) 60,5** cm begynder aflukningerne til skulderen. Der lukkes af fra retsiden på hver **2.** pind for **10-10-10 (11-11-11) 12-12-12 (13-13-13) 14-14-15 (16-16-17) 17-18-18** masker.

Sy skuldर्सømmene sammen

HALSKANT

Fra retsiden, med pind 3,5 mm (60 cm) og Teddy, samles der masker op, jævnt rundt i halsen.

Saml **75 (77) 77 (81) 83 (87) 91** masker op.

Strik rib *1 ret, 1 vrang* indenfor kantmasken i hver side.

Strik **7,5** cm, sidste pind er fra retsiden.

Skift til Cosy og pind 3,0 mm (60 cm).

Strik yderligere **3** pinde rib. Luk af i rib.

Venstre halsåbning:

Med pind 3,0 mm og Cosy, samles der masker op, jævnt, langs halsåbningens kant.

Start på retsiden øverst på halskanten.

Strik **1** pind vrang.

Derefter **5** pinde glatstrik.

Luk af i ret.

Højre halsåbning:

Start på retsiden nederst på halskanten.

Saml masker op som gjort på venstre side.

Strik halsåbningen som i venstre side.

Fold kanterne dobbelt mod vrangsiden og sy dem fast med små sting.

ÆRMER X 2

Slå **41 (41) 43 (43) 45 (45) 45** masker op med pind 3,0 mm i Cosy.

Strik rib *1 ret, 1 vrang* indenfor kantmasken i hver side. Første og sidste pind er vrangside.
Strik **3** pinde.

Skift til pind 3,5 mm og Teddy.

Fortsæt i glatstrikk indenfor kantmasken i hver side. På første pind tages der **7** masker ud jævnt fordelt. Der er i alt **48 (48) 50 (50) 52 (52) 52** masker på pinden.

Når arbejdet måler **3** cm starter udtagning.

XS: Tag **1** maske ud indenfor kantmasken på hver **10.** pind **4** gange.

Derefter på hver **12.** pind **6** gange.
Der er i alt **68** masker på pind.

S: Tag **1** maske ud indenfor kantmasken på hver **10.** pind **12** gange.

Der er i alt **72** masker på pinden.

M: Tag **1** maske ud indenfor kantmasken på hver **10.** pind **8** gange.

Derefter på hver **12.** pind **3** gange.
Der er i alt **72** masker på pinden.

L: Tag **1** maske ud indenfor kantmasken på hver. **10.** pind **12** gange.

Der er i alt **74** masker på pinden.

XL: Tag **1** maske ud indenfor kantmasken på hver **8.** pind **3** gange.

Derefter på hver **10.** pind **10** gange.
Der er i alt **78** masker på pinden.

XXL: Tag **1** maske ud indenfor kantmasken på hver **8.** pind **2** gange.

Derefter på hver **10.** pind **11** gange.
Der er i alt **78** masker på pinden.

XXXL: Tag **1** maske ud indenfor kantmasken på hver **8.** pind **11** gange.

Derefter på hver **10.** pind **4** gange.
Der er i alt **82** masker på pinden.

Når arbejdet måler **44 (45) 46 (47) 47 (48) 48** cm lukkes der af fra retsiden.

LYNLÅS

Lynlåsens belægning:

Slå **12** masker op med pind 3,5 mm i Cosy.

Første pind er vrangsidens.

Strik glatstrikt.

Yderste maske er kantmaske som strikkes på følgende måde: I begyndelsen af pinden, løft masken med tråden foran arbejdet, i slutningen strikkes masken ret.

Strik til arbejdet måler **4** cm, sidste pind fra vrangsidens, Belægningen deles med **6** masker til hver side.

Strik hver side færdig for sig.

Fortræk med at strikke yderste maske som kantmaske.

Strik til arbejdet har samme mål som halsåbningen og kraven.

Luk af.

Sy lynlås i.

Sy belægningen fast på indersiden.



Godt at vide

Pindestørrelse og fasthed

Strikkere, strikker meget forskelligt: nogle strikker med pinde 2,0 mm og skaber samme resultat som en person, der strikker med pinde 4,0 mm. Dette har vi erfaret fra vores eget team, som har været med til at strikke.

Nøglen til at strikke en bestemt størrelse, handler mere om strikkestilen end om størrelsen på pindene. Derfor anbefaler vi altid et spænd af pindestørrelser.



LOT24082023

Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil