

Opskrift

Sweater Robin

- Little One's & Tweens



Strikket i Teddy
- 100% Polyester, 50 g/65 m.
Ribkanter i Cosy
- 60% Bomuld/40% Akryl, 50 g/100 m.



GARNFORBRUG

Str.	Teddy	Cosy
3-4 år:	350 g	50 g
5-6 år:	450 g	50 g
7-8 år:	500 g	50 g
9-10 år:	600 g	50 g
11-12 år:	650 g	50 g

MATERIALER

Lynlås 35 cm

Rundpinde:

3,0 og 3,5 mm

Strikkefasthed:

19 m x 33 p = 10 x 10 cm

Sværhedsgrad:

★★★★ af 5.

Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil

www.gohandmade.dk
© 2023



Light lavender
17375

Rose
17382

Grey
17317

Dark grey
17366

Brown
17318

Brown
17383

Petrol
17348

Marine blue
17652



GARNFORBRUG

	Teddy	Cosy
3-4 år:	350 g	50 g
5-6 år:	450 g	50 g
7-8 år:	500 g	50 g
9-10 år:	600 g	50 g
11-12 år:	650 g	50 g

MATERIALER

Lynlås 35 cm

Markører

Maskewire

Rundpinde: 3,0 og 3,5 mm (60 og 80 cm)

Strikkefasthed: 19 m x 33 p i glatstrikk på
p 3,5 mm = 10 x 10 cm

Angivne garnmængder er vejledende.

FÆRDIGE MÅL

Str. 3-4 år (5-6 år) 7-8 år (9-10 år) 11-12 år	
Overvidde	63 (65) 72 (78) 84 cm.
Hel længde	37 (42) 45 (48) 50 cm.
Ærme længde	23 (28) 32 (36) 39 cm.

FREMGANGSMÅDE:

- Strikkes på rundpind op til ærmegabet, hvor arbejdet deles.
- Ydersiden af lommen strikkes frem og tilbage og strikkes sammen med forstykket.
- Ærmerne strikkes frem og tilbage og syes i.
- Masker samles op i halsen.

FORKLARINGER

Indtagning I begyndelsen af pind; strik 2 masker ret sammen, i bagerste maskedeled.
I slutningen af pind; strik 2 masker ret sammen

Udtagning Udtagning - lav en udtagning i lænken mellem maskerne, strik den ret på retsiden og vrang på vrangside

(..) Angiver antal for de 7 størrelser

... Det, der står imellem, gentages igennem omgangen.

Teddy

En tekstur som netop giver mindelser om søde gammeldags teddy bamser.

Perfekt til strikkede teddy-jakker og sweatere som er fantastiske at have på. Et garn som hverken kræver særlige masker eller teknikker, for at opnå et lækkert og vamsset resultat.

100% Polyester, 50 g/65 m.

Cosy

Et fast og formstabilt kvalitetsgarn og tilligemed dejlig blødt.

Man kan sige om Cosygarnet at det er lidt vintage agtig i sit udtryk - et garn der både giver varme og er åndbar at bære.

Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil



ROBIN SWEATER

3-4 år (5-6 år) 7-8 år (9-10 år) 11-12 år

BAGSTYKKE OG FORSTYKKE

Slå **120 (124) 136 (148) 160** masker op på pind 3,0 mm (60 eller 80 cm) i Teddy.

Strik rundt i rib, *1 ret, 1 vrang*.

Strik **3** omgange.

Sæt en markør i begyndelse af omgangen og sæt en markør efter **60 (62) 68 (74) 80** masker.

Første markør er venstre side og starten af omgangen. Anden markør er højre side af arbejdet

Skift til pind 3,5 mm (60 eller 80 cm).

Strik glatstrikt resten af arbejdet.

Når arbejdet måler **5,5 (6,5) 6,5 (7,5) 8,5** cm begynder lommen.

LOMMEN

Strik **12 (12) 13 (15) 17** masker, sæt en markør, strik **36 (38) 42 (44) 46** masker, sæt en markør, strik omgangen ud.

Maskerne mellem markørerne er lommens masker.

Fortsæt med lommen.

Der strikkes frem og tilbage i glatstrikt.

Strik tilbage på lommens masker fra vrang siden.

Slå samtidig **1** ny maske op i hver side, det er kantmasker.

Der er i alt **38 (40) 44 (46) 48** masker på pinden.

På næste pind, fra retsiden, laves **1** indtagning indenfor kantmasken i hver side.

Gentag indtagning på hver **2.** pind yderligere **3 (3) 4 (1) 3** gange.

Derefter på hver **4.** pind **5 (6) 6 (9) 8** gange.

Efter sidste indtagning fra retsiden strikkes der **3** pinde glatstrikt.

På sidste pind fra vrang siden lukkes kantmasken af i begge sider.

Der er i alt **18 (18) 20 (22) 22** masker på pinden.

Sæt maskerne på en maskeholder.

LOMMENS INDSIDE

På vrang siden, samles der **36 (38) 42 (44) 46** masker op, med pind 3,5 mm, til lommens inderside.

Maskerne samles op, **4,5 (5,5) 5,5 (6,5) 7,5** cm nederst, fra opslåningskanten.

Strik **3** pinde frem og tilbage.

Fortsæt med at strikke lommens inderside sammen med for- og bagstykket.

Strik forstykkets første **12 (12) 13 (15) 17** masker, strik **36 (38) 42 (44) 46** masker fra lommens inderside, strik resten af maskerne fra forstykket, derefter maskerne fra bagstykket.

Der fortsættes rundt i glatstrikt, til samme mål som lommen.

På næste omgang strikkes forsiden af lommen sammen med forstykket.

Strik **21 (22) 24 (26) 29** masker fra forstykket.

Sæt lommens **18 (18) 20 (22) 22** masker på en pind 3,5 mm.

Hold pinden parallelt med rundpinden og strik lommens ydersides masker, sammen med lommens indersides masker.

Strik omgangen ud.

RIBKANT PÅ LOMMEN

Højre side: Start oppefra.

Saml masker op jævnt langs kanten med pind 3,0 mm og Cosy.

Maskeantallet skal være ulige.

Strik rib *1 ret, 1 vrang* indenfor kantmasken i hver side.

Strik **3** pinde.

Luk af i rib.

Venstre side: Start nedefra.

Saml masker op som gjort på højre side.

Strik rib som i højre side.

Ribkanterne syes på forstykket.

BAG OG FORSTYKKE - FORTSÆTTES

Fortsæt rundt i glatstrikk.

Strik til arbejdet måler **20 (24) 26 (29) 30** cm.

Del arbejdet ved ærmegabet.

Strik **60 (62) 68 (74) 80** masker.

Sæt dem på en maskeholder, det er forstykket.

BAGSTYKKE

Fortsæt med de resterende **60 (62) 68 (74) 80** masker til bagstykket.

Slå **1** ny maske op i hver side, dette er kantmasker.

Der er i alt **62 (64) 70 (76) 82** masker på pinden.

Første pind er retsiden.

Strik glatstrikk frem og tilbage.

Strik til bagstykket måler **36 (41) 44 (47) 49** cm.

Nakke og skulder:

På retsiden lukkes der **9 (10) 11 (12) 14** masker af i

begyndelsen af pinden til højre skulder, strik **12 (12) 13 (15) 16** masker, luk **20 (20) 22 (22) 22** masker af i midten til nakken, strik pinden ud.

Hver side strikkes færdig for sig.

Venstre side:

Vrangsiden: Luk **9 (10) 11 (12) 14** masker af til skulderen, strik pinden ud.

Retsiden: Luk **2** masker af til nakken, strik pinden ud.

Vrangsiden: Luk de resterende **10 (10) 11 (13) 14** masker af til skulderen.

Højre side:

Vrangsiden: Luk **2** masker af til nakken, strik pinden ud.

Retsiden: Luk de resterende **10 (10) 11 (13) 14** masker af til skulderen.

FORSTYKKE

Sæt forstykkets masker på pind 3,5 mm (60 cm).

Første pind er retsiden.

Slå **1** ny maske op i hver side til kantmaske.

Der er i alt **62 (64) 70 (76) 82** masker på pinden.

Strik glatstrikk frem og tilbage.

Halsåbning:

På første pind fra retsiden lukkes de **2** midterste masker af.

Hver side strikkes færdig for sig.

Der er i alt **30 (31) 34 (37) 40** masker på hver side.

Højre side:

Når arbejdet måler **31 (36) 39 (41) 43** cm begynder aflukningerne til halsen.

Der lukkes af fra retsiden på hver **2.** pind for **6-2-1-1-1 (6-2-1-1-1) 6-2-2-1-1 (6-2-1-1-1-1) 6-2-1-1-1-1**

masker.

Når arbejdet måler **37 (41) 44 (48) 52** cm begynder aflukningerne til skulderen.

Der lukkes af fra vrangside på hver **2.** pind for **9-10 (10-10) 11-11 (12-13) 14-14** masker.

Venstre side:

Når arbejdet måler **31 (36) 39 (41) 43** cm begynder aflukningerne til halsen.

Der lukkes af fra vrangside på hver **2.** pind for **6-2-1-1-1 (6-2-1-1-1) 6-2-2-1-1 (6-2-1-1-1-1) 6-2-1-1-1** masker.

Når arbejdet måler **37 (41) 44 (48) 52** cm begynder aflukningerne til skulderen.

Der lukkes af fra retside på hver **2.** pind for **9-10 (10-10) 11-11 (12-13) 14-14** masker.

Sy skuldere sømmene sammen.

HALSKANT

Fra retside, med pind 3,5 mm (60 cm) og Teddy, samles der masker op, jævnt rundt i halsen.

Saml **65 (65) 65 (71) 71** masker op.

Strik rib *1 ret, 1 vrang* indenfor kantmasken i hver side.

Strik **6 (6,5) 6,5 (7) 7** cm, sidste pind er fra retside.

Skift til Cosy og pind 3,0 mm (60 cm).

Strik yderligere **3** pinde rib. Luk af i rib.

Venstre halsåbning:

Med pind 3,0 mm og Cosy, samles der masker op, jævnt, langs halsåbningens kant.

Start på retside øverst på halskanten.

Strik **1** pind vrang.

Derefter **5** pinde glatstrikt.

Luk af i ret.

Højre halsåbning:

Start på retside nederst på halskanten.

Saml masker op som gjort på venstre side.

Strik halsåbningen som i venstre side.

Fold kanterne dobbelt mod vrangside og sy dem fast med små sting.

ÆRMER X 2

Slå **35 (37) 37 (37) 39** masker op med pind 3,0 mm i Cosy. Strik rib *1 ret, 1 vrang* indenfor kantmaskerne i hver side. Første og sidste pind er vrang. Strik **3** pinde.

Skift til pind 3,5 mm og Teddy.

Fortsæt i glatstrikt indenfor kantmasken i hver side. På første pind tages der **3 (3) 3 (5) 5** masker ud jævnt fordelt.

Der er i alt **38 (40) 40 (42) 44** masker på pinden.

Når arbejdet måler **2** cm starter udtagningen.

3-4 år: Tag **1** maske ud indenfor kantmasken på hver **4.** pind **2** gange.

Derefter på hver **6.** pind **9** gange.

Der er i alt **60** masker på pinden.

5-6 år: Tag **1** maske ud indenfor kantmasken på hver **6.** pind **7** gange.

Derefter på hver **8.** pind **5** gange.

Der er i alt **64** masker på pinden.

7-8 år: Tag **1** maske ud indenfor kantmasken på hver **6.** pind **6** gange.

Derefter på hver **8.** pind **7** gange.

Der er i alt **66** masker på pinden.

9-10 år: Tag **1** maske ud indenfor kantmasken på hver **6.** pind **4** gange.

Derefter på hver **8.** pind **10** gange.

Der er i alt **70** masker på pinden.

11-12 år: Tag **1** maske ud indenfor kantmasken på hver **6.** pind **5** gange.

Derefter på hver **8.** pind **10** gange.

Der er i alt **74** masker på pinden.

Når arbejdet måler **23 (28) 32 (36) 39** cm lukkes der af fra retsiden.

LYNLÅS

Lynlåsens belægning:

Slå **12** masker op med Cosy på pind 3,5 mm.

Første pind er vrangsiden.

Strik glatstrikt.

Yderste maske er kantmaske som strikkes på følgende måde: I begyndelsen af pind, løft masken med tråden foran arbejdet, i slutningen strikkes masken ret.

Når arbejdet måler **4** cm, sidste pind fra vrangsiden, deles belægningen med **6** masker til hver side.

Strik hver side færdig for sig.

Fortsæt med at strikke yderste maske som kantmaske.

Strik til arbejdet har samme mål som halsåbningen og kraven.

Luk af.

Sy lynlås i.

Sy belægningen fast på indersiden.



Godt at vide

Pindestørrelse og fasthed

Strikkere, strikker meget forskelligt: nogle strikker med pinde 2,0 mm og skaber samme resultat som en person, der strikker med pinde 4,0 mm. Dette har vi erfaret fra vores eget team, som har været med til at strikke.

Nøglen til at strikke en bestemt størrelse, handler mere om strikkestilen end om størrelsen på pindene. Derfor anbefaler vi altid et spænd af pindestørrelser.



LOT24082023

Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil