



STRIKKEOPSKRIFT

Tinseltown

Sweater

Design: The Strikkechick | Hobbii Design

MATERIALER

8 (9) 10 (10) 11 (12) 13 (14) nøgler Friends Extra Fine Merino farve 02 (farve A)
6 (7) 8 (8) 9 (10) 11 (11) nøgler Friends Kid Silk farve 02 (farve A)
1 60 g cone Glitter Deluxe (gold)
1 nøgle Friends Extra Fine Merino farve 49
1 nøgle Friends Kid Silk farve 49

Rundpind 4 mm og 4.5 mm, 80 cm
Rundpind 4.0 mm og 4.5 mm 40 cm

Maskemarkører
Stoppenål
Hjælpepind

GARNKVALITET

 **Friends Extra Fine Merino**, Hobbii
100% Uld
50 g = 165 m

 **Friends Kid Silk**, Hobbii
72% Mohair, 25% Silke, 3% Uld
25 g = 200 m

Glitter Deluxe, Go Handmade
100% Polyester
60 g = 3600 - 4200 m

STRIKKEFASTHED

20 m x 30 p = 7 cm x 10 cm i mønster med snoninger

STØRRELSER

XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL)

MÅL

Bredde: 46 (53) 56 (60) 67 (70) 74 (81) cm
Længde: 45 (49) 50 (52) 55 (54) 56 (56) cm

OPSKRIFTSINFORMATION

Tinseltown sweateren strikkes nedefra og op på pind 4,5. For at strikke denne sweater kræves kendskab teknikker som krydsopslag eller italiensk opslag/aflukning, at strikke snoninger efter diagram, German Short Rows, indtagninger (2 r sm og ssk) samt at samle masker op langs en strikket kant.

HASHTAGS TIL SOCIALE MEDIER

#hobbiidesign #hobbiitinseltown
#hobbijapandi

KØB GARNET HER

<https://shop.hobbii.dk/tinseltown-sweater>


SPØRGSMÅL

Har du spørgsmål til opskriften, er du velkommen til at skrive til kundeservice@hobbii.dk
Oplys opskriftens navn og nummer.

Rigtig god fornøjelse!



Opskrift



FORKORTELSER

R = ret

Vr = vrang

2 r sm = strik 2 masker ret sammen

Ssk = slip, slip, knit

M = maske(r)

PM = placer markør

RS = retside

VS = vrangside

GSR = German Short Row

CDI = centreret dobbeltindtagning

h-udt = højre udtagning

v-udt = venstre udtagning

omg = omgang

KROP

Rib

slå 260 (300) 320 (340) 380 (400) 420 (460) m op på pind 4 med Friends Extra Fine Merino og kid silk i farve A + glitter deluxe alle tre tråde sammen. Hvis du er frisk på lidt udfordring (og en pæn kant) kan du slå op med italiensk opslag. PM og saml til en ring. Strik 2 cm i 1x1 rib (1 r, 1 vr).

Uden at bryde garnet, skiftes til Friends extra fine merino og kid silk i farve B. Strik en omg ret, strik så endnu en omg i farve B i 1x1 rib.

Klip garn B og skift til farve A + glitter deluxe. Strik en omg ret, fortsæt så i 1x1 rib indtil ribben måler 5 cm fra opslagskanten.

Krop

Skift til rundpind 4,5 og begynd at strikke efter diagram A, start med pind 1. placer endnu en markør 130 (150) 160 (170) 190 (200) 210 (230) m efter din omgangs-start markør. Strik ifølge diagram A indtil kroppen måler 32 (32) 33 (33) 34 (34) 35 (35) cm.

FORSTYKKE, VENSTRE SKULDER

Strik 65 (75) 80 (85) 95 (100) 105 (115) m i Diagram A. Vend

Pind 1 (VS): 2 vr sm, strik efter Diagram A. Vend

Pind 2 (RS): Strik efter Diagram A.

Gentag pind 1 og 2 indtil du har 46 (50) 54 (56) 64 (70) 74 (84) m på pinden.

German short rows:

GSR 1 (VS): Strik efter Diagram A indtil du har 6 m tilbage på pinden. Vend

GSR 2 (RS): Strik efter Diagram A. Vend

Gentag GSR 1 og 2 i alt 4 gange.

Luk alle m af.

FORSTYKKE, HØJRE SKULDER

Strik 65 (75) 80 (85) 95 (100) 105 (115) m i Diagram A. Vend

Pind 1 (VS): Strik efter Diagram A. Vend

Pind 2 (RS): 2 r sm, strik efter Diagram A. Vend

Gentag pind 1 og 2 indtil du har 46 (50) 54 (56) 64 (70) 74 (84) m tilbage på pinden.

German Short Rows:

GSR 1 (VS): Strik efter Diagram A. Vend

GSR 2 (RS): Strik efter Diagram A indtil du har 6 m tilbage på pinden. Vend

Gentag GSR 1 og 2 i alt 4 gange.

Luk alle m af.

BAGSTYKKE

Strik frem og tilbage over de 130 (150) 160 (170) 190 (200) 210 (230) m på bagstykket efter Diagram A indtil bagstykket måler 13 (16) 17 (19) 21 (20) 21 (21) cm. Sørg for at slutte med en VS-pind.

Bagstykke, højre skulder

Strik 46 (50) 54 (56) 64 (70) 74 (84) m efter Diagram A

GSR 1 (VS): Strik efter Diagram A indtil du har 6 m tilbage på pinden. Vend

GSR 2 (RS): Strik efter Diagram A. Vend

Gentag GSR 1 og 2 i alt 4 gange.

Luk alle m af.

Bagstykke, venstre skulder

Fra RS, luk 38 (50) 52 (58) 62 (60) 62 (62) m af til halsåbning. Strik de resterende 46 (50) 54 (56) 64 (70) 74 (84) m efter Diagram A

GSR 1 (VS): Strik efter Diagram A. Vend

GSR 2 (RS): Strik efter Diagram A indtil du har 6 m tilbage på pinden. Vend

Gentag GSR 1 og 2 i alt 4 gange.
Luk alle m af.

SKULDERSØMME

Med VS mod dig selv sys skuldrene nu sammen med maskesting.

HALSKANT

Med Friends extra fine merino og kid silk i farve A + glitter deluxe. Med RS mod dig selv, indsættes garnet i kanten i højre side på bagstykket, hvor du lukkede af til halskant. Saml 1 m op i hver m langs aflukningskanten. Fortsæt med at samle masker op indtil du kommer til midten af forstykket (i bunden af V'et). Saml en m op i V'et og placer en markør heri. Fortsæt med at samle masker op langs den anden side af halskanten indtil du er nået hele vejen rundt. PM og luk for at strikke rundt. Du skal samle 120 – 200 m op afhængigt af hvilken størrelse du strikker.

Omg 1: Strik 1x1 rib indtil 1 m før den midterste m, CDI, fortsæt i 1x1 rib symmetrisk (hvis den sidste m inden CDI var en ret, skal den første m efter CDI også være en ret).

Omg 2: Strik alle m som de fremstår (ret over ret, vrang over vrang). Den midterste maske i V'et skal altid være en retmaske.

Strik omg 1 og 2 2 gange (4 omg i alt). og strik omg 1 igen. Uden at bryde garnet, skift til Friends extra fine merino og kid silk i farve B.

Strik alle m ret. Strik så Omg 1 i farve B.

Klip farve B og strik alle m ret i Friends extra fine merino og kid silk i farve A + glitter deluxe.

Strik omg 1 og 2 indtil du har strikket 14 omg i alt.

Strik så en omg vrang.

Strik de følgende 2 omg i alt 7 gange:

Omg 1: Strik 1x1 rib indtil du kommer til den midterste maske, h-udt, strik midtermasken ret, v-udt, fortsæt i 1x1 rib symmetrisk

Omg 2: Strik alle m som de fremstår.

Luk alle m af med en elastisk aflukning som f.eks. 'Jeny's surprisingly stretchy bind off'.

ÆRMER

Start under armen, saml 110 (110) 120 (120) 120 (130) 140 (150) m op. PM og begynd at strikke rundt. Strik efter Diagram A indtil ærmet måler 15 (15) 15 (12) 12 (12) 10 (10) 7 cm. På den næste pind 5 i Diagram A, tages 1 m ind på hver side af markøren i den nærmeste snoning (din snoning vil gå fra at være 6 m bred til at være 5 m bred). For det pæneste resultat strikkes 2 r sm til venstre for markøren og ssk efter markøren.

På den næste pind 3, tages 1 m ind på hver side af markøren i den nærmeste snoning, du har nu 4 m til første og sidste snoning på omg.



Fortsæt indtagninger jævnt på omg 5 og 3 indtil du har 90 (90) 90 (90) 90 (100) 100 (100) m tilbage på pinden. Fortsæt ifølge diagram A indtil ærmet måler 38 cm eller ønsket længde.

Ærme ribkant

Strik 1 omg således *3 ret, 2 r sm* du skal nu have 72 (72) 72 (72) 72 (80) 80 (80) m tilbage på pinden.

Strik 5 omg i 1x1 rib. Uden at bryde garnet, skift til Friends extra fine merino og kid silk i farve B. Strik 1 omg ret, strik derefter 1 omg 1x1 rib. Klip garnet og skift til Friends extra fine merino og kid silk i farve A + glitter deluxe. Strik 1 omg ret, strik derefter 9 omg 1x1 rib. Luk af med ret over ret og vrang over vrang eller med italiensk aflukning.


MONTERING

Skyl forsigtigt sweateren op og lad liggetørre. Hæft alle løse ender. Nyd din nye Tinseltown sweater!

God fornøjelse!

Samantha Swamy


DIAGRAM A: KROP OG ÆRMER



Ret på RS, vrang på VS



Vrang på RS, ret på VS



Flyt 3 m over på hjælpepind foran arb, 3 r, 3 r fra hjælpepinden