



STRIKKEOPSKRIFT

# Ladybug

## Taske med snoreluk


Design: Au Bout du Pré | Hobbii Design

## MATERIALER

1 nøgle Amigo XL farve A56 – Garn A  
2 nøgler Amigo XL farve A04 – Garn B

Rundpind 5 mm  
Stoppenål

## GARNKVALITET

 **Amigo XL**, Hobbii  
100% HB Akryl  
50 g = 100 m

## STRIKKEFASTHED

10 cm x 10 cm = 19 m x 25 pinde

## FORKORTELSER

R = ret

Vr = vrang

M = maske(r)

2 r sm = strik de næste 2 masker ret  
sammen

V-indt = venstre indtagning: tag første m  
løst af, strik næste m ret, løft den første m  
over den anden

udt = tag ud ved at samle lænken mellem  
to masker op forfra med din venstre pind.  
Strik denne lænke drejet ret.

R f&b = strik masken først i forreste og  
derefter i bagerste maskeled med garnet  
bag arbejdet

## STØRRELSE

One size

## MÅL

Højde: 29 cm

Bredde: 27 cm

## OPSKRIFTSINFORMATION

Den sødeste taske, sjov og funktionel.  
Fantastisk projekt til at løfte din dag. Selve  
tasken strikkes frem og tilbage hver for sig  
med intarsia-teknik på forsiden. Snorene  
strikkes som i-cord og monteres til sidst.

## HASHTAGS TIL SOCIALE MEDIER

#hobbii ladybug #hobbii design

## KØB GARNET HER

[https://shop.hobbii.dk/ladybug-taske-  
med-snoreluk](https://shop.hobbii.dk/ladybug-taske-med-snoreluk)


## SPØRGSMÅL

Har du spørgsmål til opskriften, er du velkommen til at skrive til [kundeservice@hobbii.dk](mailto:kundeservice@hobbii.dk)  
Oplys opskriftens navn og nummer.

Rigtig god fornøjelse!



# Opskrift



## TIPS OG INFO

forsiden af tasken strikkes frem og tilbage med intarsia-teknik fra pind 27. Der strikkes med adskillige nøgler garn på en gang for at lave mariehøne-motivet.

Nøglen til at strikke intarsia er at 'låse' trådene, når der skiftes fra en farve til den næste. Ved hver farveskift, føres den gamle farve over den nye. Derefter samles den nye farve op under den gamle og der strikkes videre herfra. Når trådene vindes om hinanden på denne måde, fanges den gamle farve, hvilket forhindrer at der kommer huller ved farveskiftene.

## FORSTYKKE

Slå 32 m med garn A

Pind 1 – R-pind

Pind 2 – Vr-pind

Gentag de første 2 pinde yderligere 4 gange

Pind 11 – 1 r, udt, r indtil sidste m, udt, 1 r (34 m)

Pind 12 – Vr-pind

gentag de sidste 2 pinde 7 gange mere (48 m)

Fra nu af strikkes der også med den anden farve, det er angivet, hvilken farve der strikkes med hver gang. Til den anden sektion startes nøgle to med garn B.

Pind 27 – 1 rA, udtA, 22 rA, 2 rB, 22 rA, udtA, 1 rA (50 m)

Pind 28 – 24 vrA, 2 vrB, 24 vrA

Pind 29 – 1 rA, udtA, 22 rA, 4 rB, 22 rA, udtA, 1 rA (52 m)

Pind 30 – 24 vrA, 4 vrB, 24 vrA

Pind 31 – 23 rA, 6rB, 23 rA

Pind 32 – 23 vrA, 6 vrB, 23 vrA

Pind 33 – 22 rA, 8 rB, 22 rA

Pind 34 – 22 vrA, 8 vrB, 22vrA  
Pind 35 – 21 rA, 10 rB, 21 rA  
Pind 36 – 21 vrA, 10 vrB, 21 vrA  
Pind 37 – 20 rA, 12 rB, 20 rA  
Pind 38 – 20 vrA, 12 vrB, 20 vrA  
Pind 39 – 19 rA, 14 rB, 19 rA  
Pind 40 – 19 vrA, 14 vrB, 19 vrA  
Pind 41 – 18 rA, 16 rB, 18 rA  
Pind 42 – 18 vrA, 16 vrB, 18 vrA  
Pind 43 – 17 rA, 18 rB, 17 rA  
Pind 44 – 17 vrA, 18 vrB, 17 vrA  
Pind 45 – 16 rA, 20 rB, 16 rA  
Pind 46 – 16 vrA, 20 vrB, 16 vrA  
Pind 47 – 15 rA, 22 rB, 15 rA  
Pind 48 – 15 vrA, 22 vrB, 15 vrA  
Pind 49 – 14 rA, 24 rB, 14 rA  
Pind 50 – 14 vrA, 24 vrB, 14 vrA  
Pind 51 – 13 rA, 26 rB, 13 rA  
Pind 52 – 13 vrA, 26 vrB, 13 vrA  
Pind 53 – 12 rA, 28 rB, 12 rA  
Pind 54 – 12 vrA, 28 vrB, 12 vrA  
Pind 55 – 11 rA, 30 rB, 11 rA  
Pind 56 – 11 vrA, 30 vrB, 11 vrA  
Pind 57 – 10 rA, 32 rB, 10 rA  
Pind 58 – 10 vrA, 32 vrB, 10 vrA  
Pind 59 – 9 rA, 34 rB, 9 rA  
Pind 60 – 9 vrA, 34 vrB, 9 vrA  
Pind 61 – 8 rA, 36 rB, 8 rA  
Pind 62 – 8 vrA, 36 vrB, 8 vrA

Pind 63 – V-indt A, 5 rA, 38 rB, 5 rA, 2 r sm A (50 m)  
Pind 64 – 6 vrA, 38 vrB, 6 vrA  
Pind 65 – V-indt A, 3 rA, 40 rB, 3 rA, 2 r sm A (48 m)  
Pind 66 – 4 vrA, 40 vrB, 4 vrA  
Pind 67 – V-indt A, 1 rA, 42 rB, 1 rA, 2 r sm A (46 m)  
Pind 68 – 2vrA, 42 vrB, 2 vrA  
Pind 69 – V-indt A, 42 rB, 2 r sm A (44 m)  
Pind 70 – 1 vrA, 42 vrB, 1 vrA

Resten af forstykket strikkes færdig kun med garn B

Pind 71 – V-indt, r indtil der er 2 m tilbage, 2 r sm (42 m)  
Pind 72 – Vr-pind  
gentag de sidste 2 pinde 3 gange mere (36 m)

Pind 79 – V-indt, r indtil der er 2 m tilbage, 2 r sm (34 m)

Luk alle m af, klip og hæft garnet.

## **BAGSTYKKE**

Slå 32 m op med garn B

Pind 1 – R-pind

Pind 2 – Vr-pind

Gentag de første 2 pinde 4 gange mere

Pind 11 – 1 r, udt, r indtil sidste m, udt, 1 r (34 m)

Pind 12 – Vr-pind

gentag de sidste 2 pinde 9 gange mere (52 m)

Pind 31 – R-pind

Pind 32 – Vr-pind

gentag de sidste 2 pinde 15 gange mere

Pind 63 – V-indt, r indtil der er 2 m tilbage, 2 r sm (50 m)

Pind 64 – Vr-pind

gentag de sidste 2 pinde 7 gange mere (36 m)

Pind 79 – V-indt, r indtil der er 2 m tilbage, 2 r sm (34 m)

Luk alle m af, klip og hæft garnet.

## **PRIKKER (lav 10)**

Slå 3 m op med garn B

Pind 1 – r f&b, 1 r, r f&b (5 m)

Pind 2 – Vr-pind

Pind 3 – R-pind

Pind 4 – Vr-pind

Pind 5 – V-indt, 1 r, 2 r sm (3 m)

Pind 6 – Vr-pind

Luk alle m af, klip og hæft garnet.

## **SNOR (lav 2)**

Slå 4 m op med garn A

Pind 1 – R-pind, flyt alle m tilbage på venstre pind  
Gentag pind 1 indtil i-cord måler 110 cm

Luk alle m af, klip og hæft garnet.

Hvis du strikker din i-cord på strømpepinde, skubber du blot maskerne hen i modsatte ende af den pind de er på.

## **MONTERING**

Sy for- og bagstykke sammen, men lad de øverste 4 cm i hver side være åben.  
fold nu de øverste 4 cm om på vrangsiden og sy langs kanten. Gentag i den anden side.  
Dette er løbegange til snorelukningen.

Sy prikkerne fast på forsiden af tasken som vist på billederne.

Træk den ene snor igennem begge løbegange hele vejen rundt. Træk den anden snor igennem løbegangene, men i modsat retning. Sy begge ender af snorene fast på hver side nederst på tasken.

Hæft alle ender.

## **God fornøjelse!**

Au Bout du Pré

