



STRIKKEOPSKRIFT

Ida

Dukke

Design: Claire Fairall | Hobbii Design

MATERIALER

Amigo

- 1 nøgle i farve 46 - Garn A
- 1 nøgle i farve 01 - Garn B
- 1 nøgle i farve 04 - Garn C
- 1 nøgle i farve 56 - Garn D

Lige strikkepinde 3,25 mm, 25 cm /US 10, 8"

Bamsefyld

2 x 9 mm sikkerhedsøjne

8 x 5 mm knapper

Synål

GARNKVALITET

 Amigo, Hobbii

100 % Akryl

50 g = 175 m

STRIKKEFASTHED

26 m x 30 pinde = 10 cm x 10 cm

STØRRELSE

One size

MÅL

25 cm høj

OPSKRIFTSINFORMATION

Denne dukke og hendes tøj strikkes frem og tilbages og syes sammen med maskesting.

Undertøjet strikkes samtidig med kroppen (kan ikke tages af).

Håret strikkes for sig og syes på.

Der strikkes med pind 3,25 for at opnå en ekstra fast strikkefasthed.

HASHTAGS TIL SOCIALE MEDIER

#hobbiidesign #hobbiida

KØB GARNET HER

<https://shop.hobbii.dk/ida-dukke>

SPØRGSMÅL

Har du spørgsmål til opskriften, er du velkommen til at skrive til kundeservice@hobbii.dk
Oplys opskriftens navn og nummer.

Rigtig god fornøjelse!

Opskrift



FORKORTELSER

r = ret

vr = vrang

r f&b = strik næste maske ret og drejet ret (udtagning)

Glatstrik = 1 pind ret, 1 pind vrang (bliver 2 pinde) opskriften angiver, om der startes med en r eller vr pind

ssk = tag næste m ret af, tag næste m vrang af, indsæt venstre pind fra venstre i de til masker du tog løst af og strik dem sammen drejet ret. (indtagning)

gent = gentag

slå om = Garn over. løft garnet forfra over højre pind om på bagsiden af arbejdet, strik næste maske ret.

K&T = Klip garnet og træk igennem de resterende masker. tag maskerne af pinden.

DUKKEOPSKRIFT

DUKKE, HOVED OG KROP

Slå 7 m op på pind 3,25 mm med Garn A.

Pind 1(RS) strik alle m r f&b. [14 m]

Pind 2 Vrang.

Pind 3 *1 r, r f&b, gent fra * pinden ud. [21 m]

Pind 4 Vrang.

Pind 5 *2 R, r f&b, gent fra * pinden ud. [28 m]

Pind 6 Vrang.

Pind 7 *3 r, r f&b, gent fra * pinden ud. [35]

Pind 8 Vrang.

Pind 9 *4 r, r f&b, gent fra * pinden ud. [42 m]

Pind 10 Vrang.

Pind 11 *5 r, r f&b, gent fra * pinden ud. [49 m]

Pind 12 Vrang.

Pind 13 *6 r, r f&b, gent fra * pinden ud. [56 m]

Pind 14 Vrang.

Pind 15 *7 r, r f&b, gent fra * pinden ud. [63 m]

Pind 16 til 21 Start med en vrangpind, strik 6 pinde glat.

Pind 22 26 vr, 1 r, 9 vr, 1 r, 26 vr. *R masker markerer øjnenes placering.*

Pind 23 til 28 Start med en retpind, strik 6 pinde glat.

Pind 29 *1 r, 2 r sm, gent fra * pinden ud. [42 m]

Pind 30 Vrang.

Pind 31 *2 r sm gent fra * pinden ud. [21 m]

Pind 32 Vrang.

Pind 33 *2 R, 2 r sm, gent fra * til sidste m, 1 r. [16 m]

Pind 34 Vrang. *(når du monterer, er det på denne pind, du vikler en tråd om halsen)*

Pind 35 r f&b i hver m. [32 m]

Pind 36 til 38 Start med en vrangpind, strik glat på de næste 3 pinde.

Pind 39 *3 r, r f&b, gent fra * pinden ud. [40 m]

Pind 40 Vrang.

Pind 41 *4 r, r f&b, gent fra * pinden ud. [48 m]

Pind 42 til 56 Start med en vrangpind, strik glat på de næste 15 pinde.

Skift til Garn B.

Pind 57 til 59 3 pinde r. *laver en retrille på retsiden.*

Pind 60 til 68 Start med en vrangpind, strik glat på de næste 9 pinde.

Pind 69 *4 r, 2 r sm, gent fra * pinden ud. [40 m]

Pind 70 Vrang.

Pind 71 Luk af.

ARME (LAV 2)

Slå 15 m op på pind 3,25 mm med Garn A.

Pind 1 til 30 (RS) Start med en retpind, strik glat på de næste 30 pinde.

Pind 31 1 r, *2 r sm, 2 R gent fra * 3 gange, 2 r sm. [11 m]

Pind 32 Vrang.

Pind 33 *2 r sm gent fra* til sidste m, 1 r. [6 m]

Pind 34 K&T.

FØDDER OG BEN (LAV 2)

Slå 24 m op på pind 3,25 mm med Garn A.

Pind 1 ret.

Pind 2 Vrang.

Pind 3 1 r, *r f&b, 9 r, r f&b gent fra * to gange, 1 r. [28 m]

Pind 4 Vrang.

Pind 5 *1 r, r f&b, 10 r, r f&b, 1 r gent fra * to gange. [32 m]

Pind 6 til 10 Start med en vrangpind, strik glat på de næste 5 pinde.

Pind 11 *1 r, ssk, 10 r, 2 r sm, 1 r gent fra * to gange. [28 m]

Pind 12 Vrang.

Pind 13 1 r *ssk, 9 r, 2 r sm gent fra * to gange, 1 r. [24 m]

Pind 14 Vrang.

Pind 15 8 r, luk de næste 8 m af, 7 r. *Du har nu to gange 8 m på pinden.*

Pind 16 strik alle m vrang. [16 m]

Pind 17 til 40 Start med en retpind, strik glat på de næste 24 pinde.

Pind 41 Luk af.

HÅR

Slå 61 m op på pind 3,25 mm med Garn C

Pind 1 til 24 strik 24 pinde ret.

Pind 25 *2 r, 2 r sm, gent fra * til sidste m, 1 r. [46]

Pind 26 til 30 ret.

Pind 31 *1 r, 2 r sm, gent fra * til sidste m, 1 r. [31]

Pind 32 til 34 ret.

Pind 35 * 2 r sm, gent fra * til sidste m, 1 r. [16]

Pind 36 ret.

Pind 37 * 2 r sm, gent fra * pinden ud. [8]

Pind 38 K&T.

ROTTEHALER

Lav 2

Slå 3 m op på pind 3,25 mm med Garn C

Pind 1 & 2 2 pinde r.

Pind 3 *r f&b, gent fra * pinden ud. [6]

Pind 4 ret.

Pind 5 r f&b, 4 r, r f&b. [8]

Pind 6 r f&b, 6 r, r f&b. [10]

Pind 7-11 ret 5 pinde.

Pind 12 *r f&b, gent fra * pinden ud. [20]

Pind 13-15 Ret 3 pinde.

Pind 16 *1 r, r f&b, gent fra * pinden ud. [30]

Pind 17-19 Ret 3 pinde.

Pind 20 *4 r, 2 r sm, gent fra * pinden ud. [25]

Pind 21 ret.

Pind 22 *3 r, 2 r sm, gent fra * pinden ud. [20]

Pind 23 ret.

Pind 24 *2 r, 2 r sm, gent fra * pinden ud. [15]

Pind 25 ret.

Pind 26 *1 r, 2 r sm, gent fra * pinden ud. [10]

Pind 27 K&T.

TØJ

T-SHIRT

strikkes ovenfra og ned.

Med pind 3,25 og garn B.

Pind 1 slå 30 m op

Pind 2 ret.

Pind 3 1 r, slå om, 2 r sm, (knaphul) 2 r,*r f&b, 1 r gent fra * 3 gange, r f&b, 6 r, *r f&b, 1 r gent fra * 3 gange, r f&b, 5 r [38]

Pind 4 vrang.

Pind 5 5 r, r f&b, 1 r, r f&b, 3 r, r f&b, 1 r, r f&b, 10 r, r f&b, 1 r, r f&b, 3 r, r f&b, 1 r, r f&b, 5 r. [46]

Pind 6 vrang.

Pind 7 6 r, r f&b, 1 r, r f&b, 5 r, r f&b, 1 r, r f&b, 12 r, r f&b, 1 r, r f&b, 5 r, r f&b, 1 r, r f&b, 6 r.

[54]

Pind 8 vrang.

Pind 9 7 r, r f&b, 1 r, r f&b, 7 r, r f&b, 1 r, r f&b, 14 r, r f&b, 1 r, r f&b, 7 r, r f&b, 1 r, r f&b, 7 r.

[62]

Pind 10 vrang.

Pind 11 8 r, r f&b, 1 r, r f&b, 9 r, r f&b, 1 r, r f&b, 16 r, r f&b, 1 r, r f&b, 9 r, r f&b, 1 r, r f&b, 8 r.

[70]

Pind 12 vrang.

Pind 13 9 r, r f&b, 1 r, r f&b, 11 r, r f&b, 1 r, r f&b, 18 r, r f&b, 1 r, r f&b, 11 r, r f&b, 1 r, r f&b,

9 r. [78]

Pind 14 vrang.

Pind 15 10 r, r f&b, 1 r, r f&b, 13 r, r f&b, 1 r, r f&b, 20 r, r f&b, 1 r, r f&b, 13 r, r f&b, 1 r, r f&b,

10 r. [86]

Pind 16 vrang.

Pind 17 11 r, r f&b, 1 r, r f&b, 15 r, r f&b, 1 r, r f&b, 2 2 r, r f&b, 1 r, r f&b, 15 r, r f&b, 1 r, r

f&b, 11 r. [94]

Pind 18 vrang.

Pind 19 12 r, r f&b, 1 r, r f&b, 17 r, r f&b, 1 r, r f&b, 2 4 r, r f&b, 1 r, r f&b, 17 r, r f&b, 1 r, r

f&b, 1 2 r. [102]

Pind 20 vrang.

Pind 21 15 r, luk 22 m af, 27 r, luk 22 m af, 14 r. [58]

Pind 22-31 10 pinde glat, start med en vrangpind.

Pind 32 ret. *laver en retrille på retsiden.*

Pind 33 Luk af.

KJOLE

Slå 90 m op på pind 3,25 mm med Garn D.

Pind 1-5 5 pinde glat, start med en vrangpind.

Pind 6 1 r, *slå om, 2 r sm, gent fra * pinden ud, 1 r. [90]

Pind 7-41 35 pinde glat, start med en vrangpind.

Pind 42 *1 r, 2 r sm, gent fra * pinden ud [60]

Pind 43: 14 vr, luk 3 m af, 25 vr, luk 3 m af, 13 vr. [54]

Start første del af bagstykket

Pind 44: 14 r, flyt de resterende 40 m over på en maskeholder.

Pind 45: 1 r, vr pinden ud. [14]

Pind 46: ret.

Pind 47-54: gent pind 45 & 46, yderligere 4 gange.

Pind 55: 1 r, 4 vr, 9 r.

Pind 56: luk 9 m af, 4 r.[5]

Pind 57: 1 r, 3 vr, 1 r.

Pind 58: Ret.

Pind 59-70: gent pind 57 & 58 yderligere 6 gange.

Pind 71: 1 r, 3 vr, 1 r.

Pind 72: 2 r, slå om, 2 r sm, 1 r. *til knaphul.*

R73: 1 r, 3 vr, 1 r.

R74 & 75: Ret.

R76: luk af

Flyt de næste 14 m fra maskeholderen tilbage på pinden (26 m tilbage på holder)

Anden del af bagstykket

Indsæt Garn D fra retsiden.

Pind 1: Ret.

Pind 2: vr til sidste m, 1 r.

Pind 3-8: Gent pind 1 & 2 yderligere 3 gange.

Pind 9 r til der er 3 m tilbage, slå om, 2 r sm, 1 r. *til knaphul.*

Pind 10: 1 r, vr til sidste m, 1 r.

Pind 11 5 r, 9 vr.

Pind 12: luk 9 m r af, 3 vr, 1 r. [5]

Pind 13: Ret.

Pind 14: 1 r, 3 vr, 1 r.

Pind 15-26: Gentag pind 13 & 14 yderligere 6 gange.

Pind 27: 2 r, slå om, 2 r sm, 1 r. *til knaphul.*

Pind 28: 1 r, 3 vr, 1 r.

Pind 29 & 30: Ret.

Pind 31: luk af.

Flyt de resterende 26 m fra maskeholderen tilbage på pinden.

Forstykke

Indsæt Garn D fra retsiden.

Pind 1: 1 r, 2 r sm, ret til der er 3 m tilbage, ssk, 1 r.[24]

Pind 2: 1 r, vr til sidste m, 1 r.

Pind 3-12: Gent pind 1 & 2 yderligere 5 gange indtil der er 14 m tilbage.

Pind 13: ret.

Pind 14: luk af.

SKO OG STRØMPER

Lav 2

Slå 20 m op på pind 3,25 med Garn B.

Pind 1&2 (RS)* 1 r, 1 vr, gent fra * pinden ud.

Pind 3 til 6 Start med en retpind, strik glat på de næste 4 pinde.

Pind 7 9 r, r f&b to gange, 9 r. [22 m]

Pind 8 Vrang.

Pind 9 9 r, r f&b, 2 r, r f&b, 9 r. [24 m]

Pind 10 Vrang.

Skift til Garn D.

Pind 11&12 Ret 2 pind.

Pind 13 8 r, r f&b 8 gange, 8 r. [32 m]

Pind 14 til 21 Start med en vrangpind, strik glat på de næste 8 pinde.

Pind 22 til 24 Ret.

Pind 25 2 r sm, *1 r, 2 r sm gent fra * pinden ud. [21 m]

Pind 26 Ret.

Pind 27 *2 r sm, gent fra *til sidste m, 1 r. [11 m]

Pind 28 luk af.

SKOREMME

Lav 2

Slå 16 m op på pind 3,25 mm med Garn D.

Pind 1 (RS) luk alle m af.

MONTERING

Hoved

Sikkerhedsøjnene placeres lige under hver retmaske på pind 22.

stik forsigtigt stilken fra hvert sikkerhedsøje igennem løkken under retmasken.

Put fyld omkring stilken inden låsen sættes på for at holde øjnene på plads.

Brug garnet fra opslagningen til at samle maskerne og lukke øverst på hovedet. Sy 4 cm ned langs bagsiden af hovedet. Lad 5 cm være åben til at fylde arbejdet. Sy resten af hovedet sammen, samt halsen og 5 cm af ryggen. Lad et hul være åbent på ryggen til at fylde senere. Skift til hvidt garn og sy undertøjet sammen.

Fødder og ben

Til hvert ben med arbejdet ret mod ret foldes foden på midten. Sy den øverste opslagskant sammen for at lukke det øverste af foden. Sy derefter opslagskanten sammen på sålen.

Vend retsiden udad på fod og ben og sy sammen på bagsiden med madrassting. Fyld foden og benet, lad 1 cm være åben øverst på benet. Pres benet fladt foroven med sømmen midt bagpå og sy den øverste kant sammen.

Sæt hvert ben fast på kroppen med knappenåle. placer toppen af benet mellem for- og bagsiden af kroppen og sy igennem alle 4 lag for at montere benet. Sørg for at fødderne vender fremad!



Fyld hoved og krop

Fyld hovedet, halsen og kroppen fast.

De færdige mål omkring det bredeste sted er – hoved 30 cm og krop 27 cm.

Inden du lukker de sidste huller, bindes et stykke garn omkring dukkens hals på pind 34. Du kan nu justere fyldet og give dukken en fint rundt hoved og skrå skuldre.

Sy hullerne i hovedet og ryggen.

Arme

For hver arm – med arbejdet vrang mod vrang, stram K&T tråden for at lukke hånden og hæft med 2 små sting. Sy armsømmen med madrassting. Fyld armen, lad være med at fylde de øverste 3 cm. Pres armen sammen øverst med syningen bag på og sy kanten sammen for at lukke det øverste af armen.

Placer armene ved siden af halsen med armsømmen ind mod kroppen og sy dem fast her.

Mund og Næse

Når du begynder at arbejde med hvert stykke garn, så bind en lille knude i enden. Start stinget bag på hovedet, træk tråden igennem så knuden forsvinder ind i fyldet. Når du er færdig med det sidste sting, føres tråden to gange igennem bagsiden af hovedet for at hæfte. Derefter, mens du forsigtigt trækker i tråden, klippes den af tæt på hovedet. Enden vil forsvinde ind i fyldet.



Brug billederne som guide. Lav 3 små sting til næsen, placer stingene på højde med det nederste af øjnene og lav næsen 2 masker bred.

Brug rødt garn til at lave munden 4 pinde under øjnene, 4 masker bred.

Hår

Saml opslagskanten øverst på håret og sy pindenderne sammen.

Sæt håret fast på dukkens hoved i en bue rundt om ansigtet, lad 6 pinde være fri til panden og 5 masker ved siden af hvert øje.

Sy rundt langs hele hårstykket for at montere det.

Rottehaler

Start i enden af opslagskanten og sy siden af hver rottehale. Fyld forsigtigt hver del for at beholde den spidse ende og lave en tykkere midterdel. Træk i K&T tråden for at lukke hullet og sy en rottehale fast på hver side af dukkens hoved, lige over hårgænsen.

Hårsløjfer

Lav to snore

Til hver snor klippes 1,5 m af garn D. Hold enderne sammen og placer din pegefinger i løkken af garnet. Hold garnet spændt ud mellem dine hænder, sno pegefingeren rundt og rundt i urets retning for at få de to tråde til at sno sig om hinanden. Bliv ved med at sno, indtil garnet begynder at krølle om sig selv, når du slipper spændingen en anelse. Fold snoren på midten og lad enderne mødes, slip på midten og lad snoren sno sig sammen om sig selv. Bind en knude i enden for at snoningen ikke går op. Trim knuden nær snoren. Bind en sløjfe om hver rottehale.



Smækkjole

Læg kanten vrang mod vrang langs picot-pinden (pinden med huller).

Sy kjolen sammen ret mod ret langs bagsømmen fra kjolekanten til indtagninger til overdel P24. Vend arbejdet med retten ud.

Brug knaphullet bag på som guide, når du syer Knappen i.

Sy en knap fast i hvert hjørne på kjolens forklæde.

Hæft løse ender.

T- Shirt

Med arbejdet ret mod ret, sys bagsømmen på t-shirten, stop 4 cm før halsen.

vend retten udad.

Brug knaphullet som guide, når du placerer Knappen

Hæft løse ender.



Sko

Læg det retstrikkede stykke vrang mod vrang og pind-enderne mod hinanden. Brug stigesting til at sy aflukningskanten på skoen sammen samt pinde-enderne bag på skoen. Skift til matchende strømpegarn og sy sømmen bag på sokken. Hæft enderne.



Brug billederne som guide til at sy skoremmene på. Sy en ende fast i hver side af skoen og sæt en knap på ydersiden af hver sko.



God fornøjelse!
Claire Fairall Designs

